ノムラFX（店頭外国為替証拠金取引）

野村FXアプリ操作ヘルプ



※操作ヘルプの画面はすべてイメージです。実際と異なる場合があります。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

目 次

【１】 ノムラFXの注文の種類 2

【２】 野村FXアプリ 操作方法

１．初めて利用する
(1) アプリをダウンロード 7
(2) ログイン前に見られる情報 8
(3) ログイン・ログアウト 9

２.レート・チャート・情報
(1) プライス一覧 10
(2) チャート 11
(3) ニュース 12

３.新規/決済注文を出す
(1) 基本操作 13
(2) ストリーミング注文 16
(3) 成行注文 17
(4) 指値注文 (5)逆指値注文 18
(6) IFD注文 19
(7) IFO注文 20
(8) OCO注文 21
(9) チャートから注文 22

４.建玉指定決済注文を出す
(1) 基本操作 23
(2) ストリーミング注文 26
(3) 成行注文 27
(4) 指値注文 (5) 逆指値注文 28
(6) トレール注文 29
(7) OCO注文 30
(8) 全建玉一括決済注文 31

５.訂正・取消をする
(1) 注文訂正 32
(2) 注文取消 (3) 全注文取消 33

６.建玉を見る
(1) 建玉照会 34
(2) 建玉サマリー 35

7.注文・約定内容の確認
(1) 注文照会（訂正/取消） 36
(2) 約定照会 37

8.入出金をする
(1) WEB入金 38
(2) FX口座へ振替入金 39
(3) FX口座から振替出金 40
(4) 入出金照会 41

9.証拠金の状況等を見る
(1) 口座情報 (2) 月間損益照会 42

10.各種設定
(1) 取引設定 43
(2) メール通知設定 44
(3) 為替ヒットメール 45
(4) 通貨ペア表示・更新間隔設定 46
(5) チャート表示設定 47

11.お知らせを見る
(1) お知らせ 49

12.プッシュ通知
(1) Push通知設定 50
(2) Push一覧 55


COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

【１】 ノムラFXの注文の種類


●ストリーミング注文

発注時の提示価格を注文価格とし、即時に取引を行う注文方法です。

注文価格（発注時の提示価格）と当社の取引執行システム受付時における提示価格が一致、または提示価格の変動により、注文価格より当社の取引執行システム受付時の提示価格がお客様に有利となった場合は、当社の取引執行システム受付時の提示価格を約定価格として取引が成立します。
一方、提示価格の変動により、注文価格より当社の取引執行システム受付時の提示価格がお客様に不利となった場合、注文は失効されます。



ただし、不利な場合であっても、スリッページ（約定価格の許容範囲）［ P.5］を指定した場合はその範囲内であれば取引が成立します。



つまり、お客様の注文価格と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり、当該差は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。不利な場合については、お客様が設定したスリッページの範囲内に限定されます。

- 取引時間に注文を受付けます。
- FIFO（※1）の指定が可能です。

●成行注文

注文価格を指定せず売買する注文方法です。
お客様の成行注文は当社の取引執行システム受付時の提示価格を約定価格として取引が成立します。
お客様の発注された端末と当社システムの間の通信に要する時間の経過に伴い、発注時点の提示価格と約定価格に差が生じる場合があります。
当該差はお客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。

- 取引時間に注文を受付けます。
- FIFO（※1）の指定が可能です。

（※1）FIFOとは、新規/決済を区別せず注文する方法です。建玉がある場合には決済注文、建玉が無い場合には新規注文となります。決済注文の場合は、古い建玉から順に決済を行い、決済可能数量を超えた注文数量については新規注文として扱われます。


●指値注文

注文価格を指定する注文方法です。

買注文の場合は提示価格が注文価格以下、売注文の場合は提示価格が注文価格以上となった時点の提示価格を約定価格として取引が成立します。

実際の約定価格が注文価格に比べてお客様にとって有利な場合があります。

（例）現在値が100.00円のときに、95.00円の新規買い指値注文を発注。
提示価格が95.00円以下となった時点の提示価格を約定価格として取引が成立。




●逆指値注文

注文価格（逆指値価格）を指定する注文方法です。

買注文の場合は提示価格が注文価格以上、売注文の場合は提示価格が注文価格以下となった時点の提示価格を約定価格として取引が成立します。

実際の約定価格が注文価格に比べてお客様にとって不利な場合があります。

（例）100.00円の買建玉に対する95.00円の決済売りの逆指値注文を発注。
提示価格が95.00円以下となった時点の提示価格を約定価格として取引が成立。



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED


【１】 ノムラFXの注文の種類

●トレール注文

注文価格（逆指値価格）とトレール幅（提示価格と逆指値価格との値幅）を指定することにより、提示価格の変動に追随して逆指値価格を自動調整する注文方法です。
提示価格がお客様にとって有利な方向へ変動（売注文の場合は上昇、買注文の場合は下落）した場合のみ指定したトレール幅を保って逆指値価格は変動します（ただし、逆指値価格と提示価格の差が、トレール幅より小さい場合は逆指値価格は変動しません）。
逆に提示価格がお客様にとって不利な方向へ変動した場合は、逆指値価格は固定され変動しません。
買注文の場合は提示価格が注文価格以上、売注文の場合は提示価格が注文価格以下となった時点の提示価格を約定価格として取引が成立します。
実際の約定価格が注文価格に比べてお客様にとって不利な場合があります。

- 建玉指定決済注文とIFD注文の2次注文時のみ指定可能です。

（例） 現在値が100.00円のときに、トレール幅50pips、99.50円の売り逆指値注文を発注。




＜Aの期間＞提示価格の上昇に伴い逆指値価格もトレール幅を保って上昇
＜Bの期間＞提示価格が下落しているため逆指値価格は変化しない

●IFD注文

新規（1次注文）と決済（2次注文）を指定して発注し、新規（1次注文）がすべて取引成立すると決済（2次注文）が発注される注文方法です。


（例） 現在値が97.00円のときに、95.00円の新規買い指値と、100.00円の決済売り指値を発注。



●OCO注文

指値価格と逆指値価格の両方の注文価格（条件）を指定して発注する注文方法です。
先に条件を満たした方の条件で取引が成立します。


（例） 95.00円の買建玉に対する、100.00円の決済売り指値と90.00円の決済売り逆指値を発注。



●IFD+OCO注文

IFD注文の決済（2次注文）をOCO注文として発注する注文方法です。

（例） 現在値が97.00円のときに、95.00円の新規買い指値と、100.00円の決済売り指値および90.00円の決済売り逆指値を発注。



●一括成行決済注文

選択した通貨ペアの買建玉全て、または売建玉全てを成行で決済する注文方法です。
未約定の決済注文がある場合は全て取消した上で成行で決済されます。

- 未約定の新規注文は取消されず残ります。

●全建玉一括決済注文

保有している全建玉を成行で決済する注文方法です。
未約定の決済注文がある場合は全て取消した上で成行で決済されます。

- 未約定の新規注文は取消されず残ります。


COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

【１】 ノムラFXの注文の種類


■月曜日取引開始時の約定について

月曜日取引開始時間までに発注された指値注文、逆指値注文等については、月曜日取引開始時の価格がその注文の取引が成立する条件を満たしていた場合には、月曜日取引開始時の提示価格で約定します。


（例1）金曜日取引終了時の提示価格が100.00円。
99.00円の新規買い指値注文が未約定の状態で週末を迎え、
月曜日取引開始時の提示価格が98.50円であった場合には、
98.50円で取引が成立。



（例2）金曜日取引終了時の価提示格が100.00円。
99.00円の決済売り逆指値注文が未約定の状態で週末を迎え、
月曜日取引開始時の提示価格が98.50円であった場合には、
98.50円で取引が成立。



（例3）金曜日取引終了時の提示価格が100.00円。 99.50円の新規買い指値と、100.50円の決済売り指値および99.00円の決済売り逆指値の IFD+OCO注文が未約定の状態で週末を迎え、月曜日取引開始時の提示価格が98.50円であった場合には、新規買い指値が98.50円で取引が成立。 決済売り逆指値注文の条件も満たしているため、取引開始時提示価格の次の提示価格である98.30円で取引が成立。




COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

【１】 ノムラFXの注文の種類

■スリッページについて

スリッページとは
「①お客様の注文時に提示されている価格又はお客様が注文時に指定した価格」と「②実際の約定価格」とに相違が発生した際のその価格差のことを指します。
スリッページ（価格差）は、お客様にとって不利な場合もあれば、有利な場合もあります。

【例：不利な場合と有利な場合のスリッページ（買い注文）】



【お客様にとって不利なケース】
①100.00円で注文
②100.02円で取引成立
⇒0.02円不利な価格での買付

【お客様にとって有利なケース】
①100.00円で注文
②99.98円で取引成立
⇒0.02円有利な価格での買付

◆ノムラFXにおいて、スリッページ（価格差）が発生する可能性のある注文は次のとおりです。

注文種類	有利なスリッページ	不利なスリッページ
ストリーミング注文　※1	●	▲
成行注文、一括成行決済注文、全建玉一括決済注文、ロスカット注文	●	●
指値注文	●	—
逆指値注文、トレール注文	—	●
OCO注文、IFD注文、IFD+OCO注文　※2	●	●

※1　ストリーミング注文は、スリッページの許容範囲を指定することができます。詳細は次項参照。
※2　OCO注文、IFD注文、IFD+OCO注文は、それぞれの注文により成行、指値、逆指値価格を指定します。成行の場合は有利と不利の両方、指値の場合は有利、逆指値の場合は不利なスリッページが発生する可能性があります。


COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

【１】 ノムラFXの注文の種類

＜ストリーミング注文におけるスリッページ＞

『ストリーミング注文』においては、お客様の注文時に提示されている価格より当社の取引執行システム受付時の価格がお客様に不利な場合は、注文は成立しません。【例1】
但し、お客様がスリッページ（価格差）の許容範囲を指定することで、スリッページ（価格差）がその許容範囲内であれば成立します。【例2】
お客様にとって有利な価格の場合については、その許容範囲にかかわらず、そのままの有利な価格で成立します。

【例1：スリッページ許容範囲を設定しなかった場合の成立と不成立ケース（買い注文）】




① スリッページ（価格差）は0.03円であり、許容範囲を設定していないため不成立。注文は失効されます。

② スリッページ（価格差）は0.01円であり、許容範囲を設定していないため不成立。注文は失効されます。

③ お客様にとって有利な価格のため成立。

【例2：スリッページ許容範囲を2pips（0.02円）で設定した場合の成立と不成立ケース（買い注文）】



① スリッページ（価格差）は0.03円であり、許容範囲の0.02円を超えたため不成立。注文は失効されます。

② スリッページ（価格差）は0.01円であり、許容範囲の0.02円内のため成立。

③ お客様にとって有利な価格のため成立。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

【２】 野村FXアプリ 操作方法　１．初めて利用する

(1) アプリをダウンロード

App Storeからダウンロードする

ご利用の端末を起動し、App Storeのアイコンをタップしてください。

検索フォームに「野村FX」と入力します。 検索結果に表示された「野村FX」をタップすると紹介ページが表示されます。

紹介ページの右上にある「無料」→「インストール」ボタンをタップしAPP Storeのパスワードを入力します。

「野村FX」のアイコンが端末のホーム画面に表示されれば完了です。

Google Playからダウンロードする

ご利用の端末を起動し、Playストアのアイコンをタップしてください。

検索フォームに「野村FX」と入力します。

検索結果に表示された「野村FX」をタップすると紹介ページが表示されます。画面の指示に従ってダウンロードを開始します。

「野村FX」のアイコンが端末のホーム画面に表示されれば完了です。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

1．初めて利用する

(2) ログイン前に見られる情報

アプリケーションを起動します。

タブメニューより、レート、チャート、ニュースをログイン前でもご利用いただけます。

ログイン前画面では発注はできません。また、ニュースはヘッドラインのみとなります。

<プライス一覧画面>



※初回起動時（規約未同意時）は、ご利用規約画面が表示されます。内容をご確認いただき「同意する」ボタンをタップしてください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

1．初めて利用する

(3) ログイン・ログアウト

➢ ログイン

アプリケーションを起動し、タブメニュー[ログイン]より、ログイン画面を表示します。

【口座番号でログイン】（1）を選択すると「取引店コード」「口座番号」「パスワード」でログインが可能です。
ログインIDをお持ちのお客様は【ログインIDでログイン】（2）でも可能です。

「取引店コード・口座番号を保存する」、「パスワードを保存する」を「オン」にしておくと次回起動時に入力を省略できます。

※ログインパスワードを保存する場合は、端末の紛失など第三者による取引を防ぐため端末のパスワードロック機能をご利用ください（端末のパスワードロック機能はお使いの端末の操作方法をご確認ください）。

＜ログイン画面＞



➢ ログアウト

ログアウトをする場合は、タブメニュー［メニュー］より、メニュー画面を表示します。「ログアウト」ボタンをタップし、ポップアップの「はい」ボタンをタップするとログアウトします。

＜メニュー画面＞



※初回起動時（規約未同意時）は、ご利用規約画面が表示されます。内容をご確認いただき「同意する」ボタンをタップしてください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2.レート・チャート・情報

(1)プライス一覧

レートを見る場合は、タブメニュー［レート/注文］より、プライス一覧画面を表示します。通貨ペアをタップすると新規/決済注文画面へ遷移します。

「スワップ」をタップすると、各通貨ペアの1取引単位あたりのスワップポイントを表示します。
対円通貨ペアは円、非対円通貨ペアは米ドルで表示しています。

<プライス一覧（レート）画面>



<プライス一覧（スワップ）画面>



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2.レート・チャート・情報

(2)チャート

➢ 縦画面でチャートを見る

タブメニュー［チャート］をタップすると4分割のチャート縦画面が表示されます。端末を横にすると横画面の拡大チャートが表示できます。

【期間】
1分足・5分足・15分足・30分足・時足・日足・週足・月足

<チャート（縦）画面>



➢ 横画面でチャートを見る

端末を横にすると、チャート横画面が表示されます。
ボタン（1）をタップすることにより、「参照モード」と「注文モード」が切替ります。
スライダーハンドル（2）を上下にドラッグすると、スライダーバーも合わせて上下に移動します。補助線上のレートはスライダーバーの動きに追従して値が表示されます。
チャート上で右フリックをすると過去のチャートが閲覧できます。

【期間】
ティック・1分足・5分足・15分足・30分足・時足・日足・週足・月足

【チャート指標】
（トレンド指標）
移動平均線・指数平滑移動平均線・エンベロープ・ボリンジャーバンド・パラボリック・P&F・一目均衡表
（オシレーター指標）
RSI・ストキャスティクスFast・ストキャスティクスSlow・MACD・RCI

<チャート（横）画面>



※端末を横にして表示されるチャート（通貨ペア/期間）は縦チャートもしくは横チャートで選択されたチャート（一度も選択されていない場合は縦チャートの左上のチャート）が表示されます。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2.レート・チャート・情報

(3)ニュース


ニュースを見る場合は、タブメニュー［ニュース］より、FXニュース画面を表示します。
タイトルをタップするとニュース詳細画面へ遷移します。
「検索」ボタン（1）をタップするとFXニュース検索画面が表示され、配信元、カテゴリ別に検索できます。

「経済指標」ボタン（2）をタップすると経済カレンダー画面、「野村レポート」ボタン（3）をタップすると野村のレポート画面が立ち上がります。

＜ FXニュース画面＞



＜ FXニュース（詳細）画面＞




＜経済カレンダー画面＞



●経済カレンダー
為替相場に影響のある各国の経済指標
発表・イベントのスケジュールです。
国や指標の重要度で絞り込みができます。

＜野村のレポート画面＞



●野村のレポート
野村の専門家による調査レポートなど、
野村ならではの情報です。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(1)基本操作

注文を出す場合は、タブメニュー［レート/注文］で表示されたレート画面上で、通貨ペアをタップし新規/決済注文画面を表示します。通貨ペアはレート画面でタップしたもの、注文種類はストリーミング注文、取引区分、注文数量、スリッページは初期設定値が表示されています。

➢ 通貨ペアの変更

通貨ペア表示部分（1）をタップすると、通貨ペアリストが表示され通貨ペアを選択できます。


<プライス一覧画面>



<新規/決済注文画面>



<通貨ペア選択画面>



※画面下部に「◀」「▶」が表示されている画面では、左右のフリックで注文入力画面と発注/決済可能数量確認画面を切り替えることができます。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(1)基本操作

➢ 注文種類・タイプの変更

注文種類（1）をタップすると注文画面が切替わります。注文タイプ（2）をタップすると、それぞれの注文で注文可能な注文タイプが表示され選択できます。

➢ 取引区分の変更

「取引区分」（3）をタップすると「新規」「決済」「FIFO」※が表示され選択できます

※「FIFO」はストリーミング注文と成行注文時のみ選択できます。

＜新規/決済注文画面＞



＜注文タイプ選択画面＞



＜取引区分選択画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(1)基本操作

➢ 注文数量の変更

注文数量の入力欄（1）をタップすると、数値入力パッドが表示され注文数量を入力できます。

➢ 有効期限の変更

有効期限（2）をタップすると「DAY」「WEEK」「GTC」「GTD」が表示され有効期限を選択できます。「GTD」を選択した場合は、日時（3）が表示され、タップすると日時変更の画面が表示されます。

＜新規/決済注文画面＞



＜数値入力パッド＞



＜日時変更画面＞



上下にフリックして変更後、「設定する」ボタンをタップして変更内容を設定します。

●有効期限

「DAY」⇒当日限り 「WEEK」⇒週末まで
「GTC」⇒無期限 「GTD」⇒日時指定

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(2)ストリーミング注文

ストリーミング注文を出す場合は、プライス一覧画面より、通貨ペアをタップするとストリーミング注文画面を表示します。
取引区分、注文数量、スリッページは初期設定値が表示されています。

誤発注防止用の発注ロックを「ロック解除」ボタン（1）を右にフリックして解除すると、警告メッセージ（2）が表示されます。

内容を確認し「同意する」ボタン（3）をタップするとストリーミング注文画面に戻ります。提示価格（4）をタップすると、注文が発注されます。次回以降警告メッセージを非表示にするには「以降このメッセージを省略」（5）を「オン」にしてください。
警告メッセージは取引設定画面でも表示/非表示の設定ができます。

発注完了後に注文完了画面（6）が表示されます。


＜プライス一覧画面＞




＜ストリーミング注文画面＞



（2）＜警告メッセージ＞



（6）＜注文完了画面＞



※ご注文後、注文照会画面にて取引結果（約定済/失効）を確認できます。スリッページを指定した場合などは、注文価格と約定価格は必ずしも同一ではありません。（注文価格は発注時に提示された価格、約定価格はスリッページを考慮し実際に約定した価格）約定価格は注文詳細画面、約定照会画面、および建玉照会画面でご確認ください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(3)成行注文

成行注文を出す場合は、プライス一覧画面より、通貨ペアをタップしストリーミング注文画面を表示します。
「通常」（1）をタップすると、注文タイプは成行、売/買、取引区分、注文数量は初期設定値が表示されます。
各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

＜プライス一覧画面＞



＜成行注文画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(4)指値注文　(5)逆指値注文

指値注文や逆指値注文を出す場合は、プライス一覧画面より、通貨ペアをタップしストリーミング注文画面を表示します。
「通常」（1）をタップすると画面が切替りますので、注文タイプ（2）（成行・指値・逆指値）から「指値」または「逆指値」を選択してください。
売/買、取引区分、注文数量、有効期限は初期設定値が表示されています。各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

＜プライス一覧画面＞



◆ ＜指値注文画面＞



◆ ＜逆指値注文画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(6)IFD注文

IFD注文を出す場合は、プライス一覧画面より、通貨ペアをタップしストリーミング注文画面を表示します。
「IFD」（1）をタップすると画面が切替りますので、一次注文（新規）の注文タイプ（2）（成行・指値・逆指値）と二次注文（決済）の注文タイプ（指値・逆指値・トレール） を選択してください。
注文数量、売/買、有効期限は初期設定値が表示されています。
各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

＜プライス一覧画面＞



＜IFD注文画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(7)IFO注文

IFO（IFD+OCO）注文を出す場合は、プライス一覧画面より、通貨ペアをタップしストリーミング注文画面を表示します。
「IFO」（1）をタップすると画面が切替りますので、一次注文（新規）の注文タイプ（2）（成行・指値・逆指値） を選択してください。
注文数量、売/買、有効期限は初期設定値が表示されています。
各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

＜プライス一覧画面＞



＜IFO注文画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(8)OCO注文

OCO注文を出す場合は、プライス一覧画面より、通貨ペアをタップしストリーミング注文画面を表示します。
「OCO」（1）をタップすると画面が切替ります。
売/買、取引区分、注文数量、有効期限は初期設定値が表示されています。
各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

<プライス一覧画面>



<OCO注文画面>



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3.新規/決済注文を出す

(9)チャートから注文

チャートから注文を出す場合は、チャートを横画面にして項目（1）をタップし、「参照モード」を「注文モード」に切替えます。

➢ **通貨ペア**

通貨ペア（2）をタップすると、通貨ペアリストが表示され通貨ペアを選択できます。

➢ **新規/決済、売/買、指値/逆指値**

項目（3）をタップして切替えます。

➢ **注文数量**

注文数量（4）をタップすると、数値入力パッドが表示され注文数量を入力できます。

➢ **注文価格**

スライダーハンドル（5）を上下にドラッグして注文価格（6）を設定します。スライダーハンドルから指を離すと注文価格が入力された画面が立ち上がります。注文価格の入力欄（7）をタップすると注文価格の調整ができます。注文価格を設定後、「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。
注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

＜チャート（横）画面＞



＜注文価格変更画面＞



※チャートから発注する場合、注文の有効期限に「ＧＴＤ（日時指定）」を選択することはできません。
※チャートから発注する場合、建玉指定決済はできません。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED


4.建玉指定決済注文を出す

(1)基本操作

建玉を指定して注文を出す場合は、建玉照会画面から注文を出します。

➢ 建玉照会から建玉指定

<建玉照会画面>



タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面を表示します。保有している全ての建玉が表示されます。建玉データをタップすると建玉詳細画面へ進みます。

<建玉詳細画面>



「決済する」ボタンをタップすると建玉指定決済画面に遷移します。

<建玉指定決済画面>



注文種類はストリーミング注文、注文数量は決済可能数量、スリッページは初期設定値が表示されています。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(1)基本操作

➢ 建玉サマリーから建玉指定

＜建玉サマリー画面＞



タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面を表示します。建玉サマリーをタップすると損益総合計と通貨ペア、売買サイドごとのサマリーをみることができます。建玉データをタップすると建玉サマリー詳細画面へ進みます。

＜建玉サマリー詳細画面＞



「決済する」ボタンをタップすると建玉指定決済画面に遷移します。

＜建玉指定決済画面＞



注文種類はストリーミング注文、注文数量は決済可能数量、スリッページは初期設定値が表示されています。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(1)基本操作

➢ 注文種類・タイプの変更

注文種類（1）をタップすると画面が切替わります。「通常」を選択した場合は、注文タイプ（2）をタップすると「成行」「指値」「逆指値」「トレール」が表示され選択できます。

➢ 注文数量の変更

注文数量の入力欄をタップすると、数値入力パッド（3）が表示され注文数量を入力できます。

➢ 有効期限の変更

有効期限（4）をタップすると「DAY」「WEEK」「GTC」「GTD」が表示され有効期限を選択できます。「GTD」を選択した場合は、日時（5）が表示され、タップすると日時変更の画面が表示されます。

＜建玉指定決済画面＞



＜数値入力パッド＞



＜日時変更画面＞



上下にフリックして変更後、「設定する」ボタンをタップして変更内容を設定します。

●有効期限

「DAY」⇒当日限り 「WEEK」⇒週末まで
「GTC」⇒無期限 「GTD」⇒日時指定

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(2)ストリーミング注文

タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面、または建玉サマリー画面を表示し、決済対象をタップします。「決済する」ボタンをタップすると建玉指定決済画面に遷移します。注文種類はストリーミング注文、注文数量は決済可能数量、スリッページは初期設定値が表示されています。
誤発注防止用の発注ロックを「ロック解除」ボタン（1）を右にフリックして解除すると、警告メッセージ（2）が表示されます。


内容を確認し「同意する」ボタン（3）をタップするとストリーミング注文画面に戻ります。提示価格（4）をタップすると、注文が発注されます。次回以降警告メッセージを非表示にするには「以降このメッセージを省略」（5）を「オン」にしてください。
警告メッセージは取引設定画面でも表示/非表示の設定ができます。

発注完了後に注文完了画面（6）が表示されます。


<ストリーミング注文（建玉指定決済）画面>



(2) <警告メッセージ>



(6) <注文完了画面>



※ご注文後、注文照会画面にて取引結果（約定済/失効）を確認できます。スリッページを指定した場合などは、注文価格と約定価格は必ずしも同一ではありません。（注文価格は発注時に提示された価格、約定価格はスリッページを考慮し実際に約定した価格）約定価格は注文詳細画面、約定照会画面、および建玉照会画面でご確認ください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(3)成行注文

タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面、または建玉サマリー画面を表示し、決済対象をタップします。「決済する」ボタンをタップすると建玉指定決済画面に遷移します。

「通常」をタップすると、注文タイプは成行、注文数量は決済可能数量が表示されます。売/買は、決済対象建玉の反対売買が選択されています。

「確認する」ボタンをタップし、注文内容を確認後、「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。

発注完了後に注文完了画面が表示されます。

＜成行注文（建玉指定決済）画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(4)指値注文　(5)逆指値注文

タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面、または建玉サマリー画面を表示し、決済対象をタップします。「決済する」ボタンをタップすると建玉指定決済画面に遷移します。

「通常」（1）をタップすると画面が切替りますので、表示された注文タイプ（2）（成行・指値・逆指値・トレール）から「指値」または「逆指値」を選択してください。

注文数量は決済可能数量、有効期限は初期設定値が表示されています。
売/買は、決済対象建玉の反対売買が選択されています。

各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、注文確認画面が表示されます。

注文確認画面では「概算損益」（3）が確認できます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。

発注完了後に注文完了画面が表示されます。

※「概算損益」は、概算の決済損益額となりますので、実際の決済損益額と金額が相違する場合があります。
非対円通貨取引の場合は、注文確認画面表示時点のレートで円に換算しています。

◆ <指値注文（建玉指定決済）画面>



◆ <逆指値注文（建玉指定決済）画面>



<注文確認画面>



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(6)トレール注文

タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面、または建玉サマリー画面を表示し、決済対象をタップします。「決済する」ボタンをタップすると建玉指定決済画面に遷移します。

「通常」（1）をタップすると画面が切替りますので、表示された注文タイプ（2）（成行・指値・逆指値・トレール）から「トレール」を選択してください。

注文数量は決済可能数量、有効期限は初期設定値が表示されています。
売/買は、決済対象建玉の反対売買が選択されています

各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、注文確認画面が表示されます。

注文確認画面では「概算損益」が確認できます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

※「概算損益」は、概算の決済損益額となりますので、実際の決済損益額と金額が相違する場合があります。
非対円通貨取引の場合は、注文確認画面表示時点のレートで円に換算しています。

<トレール注文（建玉指定決済）画面>



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(7)OCO注文

タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面、または建玉サマリー画面を表示し、決済対象をタップします。「決済する」ボタンをタップすると建玉指定決済画面に遷移します。

「OCO」をタップすると画面が切替ります。

注文数量は決済可能数量、有効期限は初期設定値が表示されています。
売/買は、決済対象建玉の反対売買が選択されています。

各項目をタップし設定後、「確認する」ボタンをタップすると、注文確認画面が表示されます。

注文確認画面では「概算損益」が確認できます。

注文内容を確認し「注文する」ボタンをタップすると注文が発注されます。
発注完了後に注文完了画面が表示されます。

※「概算損益」は、概算の決済損益額となりますので、実際の決済損益額と金額が相違する場合があります。非対円通貨取引の場合は、注文確認画面表示時点のレートで円に換算しています。

＜OCO注文（建玉指定決済）画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

4.建玉指定決済注文を出す

(8)全建玉一括決済注文

全建玉一括で決済注文を出す場合は、タブメニュー［決済/建玉］で建玉照会画面、または建玉サマリー画面を表示し、「全決済」ボタンをタップします。


確認メッセージが表示されますので、内容を確認し「全決済」ボタンをタップすると注文が発注されます。

発注完了後に注文完了画面が表示されます。

＜建玉照会画面＞



＜確認メッセージ＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

5.訂正・取消をする

(1)注文訂正

注文訂正をする場合は、タブメニュー［メニュー］より、注文照会（訂正/取消）画面を表示します。訂正を行う注文（1）をタップすると注文詳細画面へ遷移します。「訂正入力」ボタン（2）をタップして注文訂正画面へ遷移します。

➢ 注文タイプの訂正

訂正可能な注文タイプ（3）が表示されますのでタップして選択します。

➢ 価格・注文数量の訂正

注文価格（4）および注文数量（5）をタップし、訂正後の値を入力します。

➢ 有効期限の訂正

有効期限（6）をタップして選択します。

「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。
内容を確認し、「訂正する」ボタンをタップすると注文訂正が実行され、注文訂正完了画面へ遷移します。

<メニュー画面>



<注文照会画面>



<注文詳細画面>



<注文訂正画面>



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

5.訂正・取消をする

(2)注文取消

注文取消をする場合は、タブメニュー［メニュー］より、注文照会（訂正/取消）画面を表示します。取消を行う注文（1）をタップすると注文詳細画面へ遷移します。「取消確認」ボタン（2）をタップすると確認画面が表示されます。

内容を確認し「取消する」ボタンをタップすると注文取消が実行され、注文取消完了画面へ遷移します。



すべての未約定の注文取消をする場合は、タブメニュー［メニュー］より、注文照会（訂正/取消）画面を表示します。

内容を確認し「全注文取消」ボタンをタップすると注文取消が実行され、注文取消完了画面へ遷移します。



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

6.建玉を見る

(1)建玉照会

保有している全ての建玉を見る場合は、タブメニュー［決済/建玉］より、建玉照会画面を表示します。建玉をタップすると建玉詳細が表示され、建玉指定決済注文画面に遷移ができます。「全決済」ボタンをタップすると全建玉一括決済の画面へ遷移します。

「検索」ボタン（1）をタップすると、建玉照会検索画面が表示されます。


［通貨ペア］は表示部分（2）をタップすると、通貨ペアリストが表示され通貨ペアを選択できます。

［売買］は表示されている項目（3）をタップし、選択します。

約定日時もしくは約定価格でソートする場合は、表示順項目（4）をタップし、選択します。

「検索する」ボタンをタップすると検索条件で抽出された建玉が表示されます。

<建玉照会画面>（1）



<建玉照会検索画面>



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

6.建玉を見る

(2)建玉サマリー

損益総合計と通貨ペア、売買サイドごとのサマリーを見る場合は、タブメニュー［決済/建玉］より建玉サマリー画面を表示します。
建玉をタップすると建玉サマリー詳細が表示され、建玉指定決済注文画面に遷移ができます。
「全決済」ボタンをタップすると全建玉一括決済の画面へ遷移します。

＜建玉サマリー画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

7.注文・約定内容の確認

(1)注文照会（訂正/取消）

注文内容を確認する場合は、タブメニュー［メニュー］、または注文完了画面より、注文照会（訂正/取消）画面を表示します。
現在有効な注文を表示します。（最大50件）「検索」ボタン（1）をタップすると、注文照会検索画面が表示されます。
注文データ（2）をタップすると、注文詳細画面が表示され、注文訂正・取消ができます。

注文詳細画面では、決済注文の場合は「決済相手建玉情報」ボタン（3）が表示され、タップをすると決済の対象となる建玉情報が表示されます。



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

7.注文・約定内容の確認

(2)約定照会

約定内容を確認する場合は、タブメニュー［メニュー］ より、約定照会画面を表示します。「検索」ボタン（1）をタップすると、約定照会検索画面が表示されます。

約定データ（2）をタップすると約定詳細画面が表示されます。

<メニュー画面>



<約定照会画面> （1）



※直近50件のデータを表示します。

<約定照会検索画面>



<約定詳細画面>



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

8.入出金をする

(1) WEB入金（銀行からFX口座へWEB入金）

提携金融機関（※１）のインターネットバンキングサービスを利用して、銀行口座からFX口座へ直接入金を行なう場合は、タブメニュー［メニュー］より、「銀行からFX口座へWEB入金」をタップすると「入金指示金融機関選択」画面が表示されるので、金融機関を選択のうえお手続きください。

● 振込入金受付時間 ●
原則、24時間365日
（金融機関のサービス利用時間外、ノムラFXのメンテナンス時間は除きます）

＜メニュー画面＞




＜入金指示金融機関選択画面＞



振込元の提携金融機関を選択すると「入金指示（WEB入金）-入力-」画面に移ります。

＜入金指示画面＞



入金指示金額をご入力いただき、案内に沿っておすすみください。

（※１）提携金融機関

みずほ銀行	三菱UFJ銀行	三井住友銀行	りそな銀行
埼玉りそな銀行	PayPay銀行	セブン銀行	楽天銀行
スルガ銀行	ゆうちょ銀行		

■ご注意
・ご利用にあたっては、各金融機関とネットバンキング等のご契約が必要です。
・ご入金は、ノムラFX口座名義と同一の“お客様ご本人名義の金融機関口座”からのみとなります。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

8.入出金をする

(2)振替入金（FX口座へ振替入金）


証券口座からFX口座への振替を行なう場合は、タブメニュー［メニュー］より、「FX口座へ振替入金」をタップし、オンラインサービスのログイン画面よりお手続きください。振替を行うにはオンラインサービスへのログインが必要です。

●振替受付時間●
原則、全日6：00～翌2：00
（当社のメンテナンス時間は除きます）

＜メニュー画面＞



＜オンラインサービスログイン画面＞



「取引メニュー」からパスキー認証によるログインをして「FX口座へ振替-入力-」画面に移ります。

＜ FX口座へ振替画面＞



振替金額をご入力いただき、案内に沿っておすすみください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

8.入出金をする

(3)振替出金（FX口座から振替出金）

FX口座から証券口座への振替を行なう場合は、タブメニュー［メニュー］より、「FX口座から振替出金」をタップし、「振替出金」画面よりお手続きください。

振替指示金額の入力欄をタップし、振替指示金額を入力します。「確認する」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。内容を確認し、「実行する」ボタンをタップすると振替出金が実行され、振替出金の受付画面が表示されます。

●振替受付時間●
原則、全日6：00～翌2：00
（当社のメンテナンス時間は除きます）

＜メニュー画面＞



＜振替出金画面＞



■ご注意
証券口座への振替により証拠金維持率が低下しロスカット水準を下回った場合には、ロスカットルールが適用されますのでご注意ください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

8.入出金をする

(4)入出金照会

入出金を確認する場合は、タブメニュー［メニュー］より、入出金照会画面を表示します。

「検索」ボタンをタップすると、入出金照会検索画面が表示されます。

＜メニュー画面＞



＜入出金照会画面＞



＜入出金照会検索画面＞



［入金合計額］検索期間の合計（プラス額合計）が表示されます。
［出金合計額］検索期間の合計（マイナス額合計）が表示されます。
［実現損益合計］検索期間の決済損益とスワップ損益の合計が表示されます。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

9.証拠金の状況等を見る

(1)口座情報　　(2)月間損益照会

証拠金の状況等を確認する場合は、タブメニュー［メニュー］より、口座情報画面を表示します。

月ごとの損益を確認する場合は、タブメニューの［メニュー］より、月間損益照会画面を表示します。

＜メニュー画面＞



＜口座情報画面＞



証拠金維持率等を確認できます。

＜月間損益照会画面＞



［決済損益］［スワップ損益］［手数料］［合計損益］が確認できます。下段では月間の損益履歴（1）、上段ではその合計（2）を表示しています。

約定日基準における前取引日までが集計対象となります。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

10.各種設定

(1)取引設定

注文入力画面を表示したときの初期値を変更する場合は、タブメニュー［メニュー］より、「取引　メール、Push通知設定」をタップします。「取引設定」をタップすると、取引設定画面へ遷移します。

項目をタップし、入力または選択します。
価格パターン（1）でパターン①～③を選択した場合は、価格パターン設定（2）で初期表示時の指値、逆指値の乖離幅を設定します。
ストリーミング注文メッセージ表示設定（3）では、ストリーミング注文画面に表示される警告メッセージの表示/非表示を選択します。

「設定する」ボタンをタップすると保存されます。

※ストリーミング注文メッセージ表示設定とは、ストリーミング注文発注時に確認画面が表示されないことに同意いただく画面です。

＜メニュー画面＞



＜取引設定画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

10.各種設定

(2)メール通知設定

メール通知設定を変更する場合は、タブメニュー［メニュー］より、「取引　メール、Push通知設定」をタップします。「メール通知設定」をタップすると、メール通知設定画面へ遷移します。

各通知をタップするとメール配信先を選択できます。「設定する」ボタンをタップすると保存されます。

「fx waveメールサービス」の申込み、および更新は「お申込み（更新）はこちら」をタップするとお手続きできます。（「DZHフィナンシャルリサーチ」のサイトに移動します）

＜メニュー画面＞



■「プレアラート通知」「アラート通知」について
・原則1日に1回通知します。但し、同一日に入金や決済等で証拠金維持率が回復後は再通知します。
次のケースでは通知されません。
(1)口座ステータスが「適正」から「アラート」となった場合の「プレアラート通知」
(2)口座ステータスが「適正」から「ロスカット」となった場合の「プレアラート通知」と「アラート通知」
(3)口座ステータスが「プレアラート」から「ロスカット」となった場合の「アラート通知」

＜メール通知設定画面＞



●メール通知
①約定通知
②注文有効期限切れ通知
③為替ヒットメール
④プレアラート通知
⑤アラート通知
⑥自動取消通知
⑦ロスカット通知
⑧パスワード変更通知

※④～⑧は非通知にすることはできません。

※①、④～⑦はプッシュ通知でも受け取ることができます。（詳細 p 50～）

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

10.各種設定

(3)為替ヒットメール

為替ヒットメールを設定する場合は、タブメニュー［メニュー］より、「為替ヒットメール」をタップします。
［新規］ボタンをタップすると為替ヒットメールの設定画面に遷移します。表示されている項目をタップすると設定の変更、取消ができます。

➢ 通貨ペア

通貨ペア表示部分をタップすると、通貨ペアリストが表示され通貨ペアを選択できます。

➢ 対象、条件

表示されている項目をタップし、選択します。

➢ 設定レート

設定レート入力欄をタップし、入力します。

「設定する」ボタンをタップすると保存され、「取消する」ボタンをタップすると取消されます。

＜メニュー画面＞



＜為替ヒットメール画面＞



＜為替ヒットメール設定画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

10.各種設定

(4)通貨ペア表示・更新間隔設定

通貨ペア表示とレート更新間隔の変更をする場合は、タブメニュー［レート/注文］よりプライス一覧画面を表示し、「設定」ボタン（1）をタップします。
通貨ペアの表示/非表示の変更は「オン/オフ」ボタン（2）をタップし選択します。
表示順は右端のセル（3）をドラッグ＆ドロップで変更します。
レートの更新間隔の変更は自動更新間隔（4）をタップし、リスト（リアルタイム・なし・1秒・3秒・5秒・10秒・30秒・60秒）から選択します。
「既定値」ボタン（5）をタップすると変更内容をクリアし、既定値に戻します。
「設定する」ボタンをタップすると保存されます。

<プライス一覧画面>（1）



<機能設定画面>（5）



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

10.各種設定

(5)チャート表示設定

➢ 縦画面

縦チャート表示の設定を変更する場合は、「設定」ボタンをタップします。
［通貨ペア］は表示部分をタップすると、通貨ペアリストが表示され通貨ペアを選択できます。
［期間］は表示部分をタップすると、期間リストが表示され選択できます。
「設定する」ボタンをタップすると保存されます。

【期間】
1分足・5分足・15分足・30分足・時足・日足・週足・月足

＜チャート（縦）画面＞



＜チャート設定画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

10.各種設定

(5)チャート表示設定

➢ 横画面

横チャート表示の設定を変更する場合は、タブメニューから表示設定を変更します。
［通貨ペア］は表示部分（1）をタップすると、通貨ペアリストが表示され通貨ペアを選択できます。
［期間］は表示部分（2）をタップすると、足種リストが表示され選択できます。
［BID/ASK］は表示されている項目（3）をタップし、選択します。
設定ボタン（4）をタップすると、チャート指標の設定ができます。
参照モード（5）をタップすると参照モードと注文モードが切替ります。

＜チャート（横）画面＞



【期間】
ティック・1分足・5分足・15分足・30分足・時足・日足・週足・月足

【チャート指標】
（トレンド指標）
移動平均線・指数平滑移動平均線・エンベロープ・ボリンジャーバンド・パラボリック・P&F・一目均衡表
（オシレーター指標）
RSI・ストキャスティクスFast・ストキャスティクスSlow・MACD・RCI

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

11.お知らせを見る

(1)お知らせ

お知らせを見る場合は、タブメニュー［メニュー］より、「お知らせ　Push通知一覧」をタップします。
タイトルをタップすると本文が表示されます。
すべてのお客様を対象とするお知らせ「全体あて」、アラート通知やロスカット通知などお客様ごとにご案内する「個人あて」、プッシュ通知の履歴を確認できる「Push一覧」の3種類があります。

＜メニュー画面＞



＜お知らせ画面＞



COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

12.プッシュ通知

(1)Push通知設定

プッシュ通知を設定する場合は、タブメニュー［メニュー］より、「取引　メール、Push通知設定」をタップします。
「Push通知設定」をタップすると、各通知のオン（通知）/オフ（非通知）が設定できる画面へ遷移します。

●プッシュ通知

【相場急変】
急な為替相場の変動を通知（詳細ｐ51、52）

【経済指標】
各国の経済指標の予告と発表後の結果を通知（詳細ｐ53）

【約定通知】
約定の成立を通知（詳細ｐ54）

【プレアラート通知】【アラート通知】【ロスカット通知】
証拠金維持率が一定の水準を下回ると通知（詳細ｐ54）

【お知らせ通知】
当社からのご案内や重要なお知らせ等を通知（詳細ｐ54）

＜メニュー画面＞







※プッシュ通知は通信状況などにより、遅延することや届かない場合があります。
※本アプリで通知をオンにしていても、お使いの端末上でプッシュ通知がオフとなっている場合は通知されませんのでご注意ください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

12.プッシュ通知

(1)Push通知設定


●「相場急変」設定



・相場急変のボタン（1）をタップして「オン」にします。解除したい場合は「オフ」にします。
「オン/オフ」を変更した場合は「設定する」ボタン（2）をタップします。
（タップ後、1つ前の画面に移りますが、通知条件を設定するには再度「PUSH通知設定」をタップします。）
・通知条件（3）をタップします。



・「新規」（4）をタップします



・通貨ペア（5）をタップして選択します。
・変動率（6）を0.05%～10.00%の範囲で入力します。
「－」「＋」で加減（0.05単位）または、数字をタップすると直接入力（0.01単位）ができます。
・監視期間（3分間、5分間、10分間、15分間、30分間、60分間）（7）を選択します。
・「設定する」ボタン（8）をタップすると相場急変通知の設定内容が登録されます。登録は10件まで可能です。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED


12.プッシュ通知

(1)Push通知設定

●「相場急変」設定の確認/変更/取消



・設定内容を変更または取消しする場合は、通知条件（1）をタップします。



・対象の明細（2）をタップします。



【変更の場合】設定内容（3）を変更し、「設定する」ボタン（5）をタップします。
【取消の場合】「取消」ボタン（6）をタップします。
【設定内容を残したまま通知を一時的に止めたい場合】「有効/無効」ボタン（4）で「無効」を選択し、「設定する」ボタン（5）をタップします。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

12.プッシュ通知

(1)Push通知設定

●「経済指標」設定

国設定（1）をタップして、12の国・地域から選択します。

経済指標の重要度を「オン/オフ」ボタン（2）で選択します。FXサイトに掲載している「経済カレンダー」で各指標の重要度は確認できます。

予告通知と結果通知をそれぞれ「オン/オフ」ボタン（3）で選択します。
※経済指標通知を非通知にする場合は、両方を「オフ」にしてください。

「設定する」ボタン（4）をタップします。



※経済指標通知はあらかじめ「米国」「最重要（★★）」「予告通知」「結果通知」が「オン」で設定されています。経済指標通知が不要の場合は、予告通知と結果通知を両方「オフ」にしてください。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

12.プッシュ通知


(1)Push通知設定

●「約定通知」「プレアラート通知」「アラート通知」「ロスカット通知」「お知らせ通知」設定

通知するには「オン」、非通知にするには「オフ」ボタン（1）をタップします。「オン/オフ」を変更した場合は「設定する」ボタン（2）をタップします。

■「約定通知」について
・ストリーミング注文、成行注文、ロスカット注文による約定は通知対象外となります。

■「プレアラート通知」「アラート通知」について
・原則1日に1回通知します。但し、同一日に入金や決済等で証拠金維持率が回復後は再通知します。
次のケースでは通知されません。
(1)口座ステータスが「適正」から「アラート」となった場合の「プレアラート通知」
(2)口座ステータスが「適正」から「ロスカット」となった場合の「プレアラート通知」と「アラート通知」
(3)口座ステータスが「プレアラート」から「ロスカット」となった場合の「アラート通知」



※「約定通知」「プレアラート通知」「アラート通知」「ロスカット通知」「お知らせ通知」はあらかじめ「オン」で設定されています。

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

12.プッシュ通知

(2)Push一覧

受け取ったプッシュ通知を一覧画面で確認できます。

プッシュ通知のバナーをタップすると、「Push一覧画面」に遷移します。


※「野村FXアプリ」にログインしていない場合は、ログイン後に「Push一覧画面」に遷移します。



＜Push一覧画面＞







掲載期間：直近7日間
表示件数：最大1000件

●Push一覧で各通知をタップした後の画面
【相場急変】⇒該当通貨のチャート画面
【経済指標】⇒該当通貨のチャート画面
【約定通知】⇒新規注文の場合は建玉照会画面、決済注文の場合は約定詳細画面
【プレアラート通知】【アラート通知】【ロスカット通知】⇒口座情報画面
【お知らせ通知】⇒お知らせ詳細画面

COPYRIGHT (C) NOMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED